Python 编程环境配置指南

V1.0 2022/02/22

本指南以 Windows 平台为例,对于 Mac 系统,其操作基本一致。

1. 下载并安装 64 位的 Anaconda 或者 Miniconda3

Anaconda:

● 下载网址: https://www.anaconda.com/distribution/

● 或者在清华大学开源软件镜像站 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/archive/ 下载 64 位版本 Anaconda3, 例如: Anaconda3-2021.11-Windows-x86 64.exe

Miniconda3:

● 下载网址: https://docs.conda.io/en/latest/miniconda.html

● 或者在清华大学开源软件镜像站 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/miniconda/ 下载 64 位版本 Miniconda3,例如: Miniconda3-py39 4.11.0-Windows-x86 64.exe

Miniconda 和 Anaconda:


Anaconda: 预装了 conda、python 及科学计算工具包等。

Miniconda: 是 Anaconda 的精简版,只包含最基本的内容: python 与 conda, 以及相关的依赖项。

注意: Windows 平台安装目录不要出现空格及特殊字符。

如果在 Anaconda Prompt 命令行终端中运行 conda 时报错提示找不到命令,可以配置环境变量解决该问题(一般不需要):

1、打开电脑的 控制面板\系统和安全\系统\高级系统设置\环境变量\PATH 如图:




在系统变量中的 path 中添加 Miniconda3 的安装路径,默认安装路径一般是

C:\Users\<usersname>\miniconda3\Scripts。

添加方式:选中 path,然后点编辑,如上右图,再点新建,写入安装路径。 之后在 Anaconda Prompt 命令行终端输入 conda –version,如果输出 conda 4.10.3 之类的信息就说明环境变量设置成功了。

2. 打开 Anaconda Prompt 命令行终端,添加 conda 清华镜像源

● 在系统开始菜单中搜索并打开 Anaconda Prompt, 界面如下:



● 添加 conda 清华镜像源

方法一(推荐使用): 在 Anaconda Prompt 中输入以下命令:

conda config --set show_channel_urls yes

conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/r conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/pro conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/msys2 无异常输出即添加成功。

方法二: 在配置文件.condarc 中添加清华镜像。

Windows 用户无法直接创建名为 .condarc 的文件,可先在 Anaconda Prompt 中执行 conda config --set show_channel_urls yes 生成该文件之后再修改。所生成配置文件.condarc 在 C:\Users\<用户名>目录中。.condarc 是一个文本格式文件,可用记事本或写字板打开编辑。具体方法请参考: https://mirror.tuna.tsinghua.edu.cn/help/anaconda/。

3. 创建与使用 conda 环境

● 创建 conda 虚拟环境:

conda create -n myenv python=3.7

其中 myenv 是虚拟环境的用户自定义名称,可为任意合法的英文字符串; python=3.7 用于指定新环境的 Python 版本,这里建议使用 3.7 版本。

● 激活虚拟环境:

conda activate myenv

● 退出虚拟环境:

conda deactivate

● 删除虚拟环境:

conda remove -n myenv --all

● 查看已经安装的虚拟环境:

conda env list

● 运行 python 脚本文件:

在 Anaconda Prompt 命令行终端中, 先用 cd 命令进入程序所在目录(例如 Windows 平台上自建目录 c:\2022), 再运行该目录 python 脚本文件:

cd c:\2022
python xxx.py

4. CPU 版本 PyTorch 安装

● 输入命令:

conda install pytorch=1.7.0 torchvision cpuonly -c pytorch

conda 会自动安装一些 PyTorch 依赖的 python 工具包,比如 numpy。 此时可以通过 conda list 来查看已安装的 python 工具包和版本。


5. VS Code 安装与使用:

● 下载安装:

下载网址: https://code.visualstudio.com/Download

● 安装相关插件 (Extension):

打开插件商店(下图中蓝色框所示):



在搜索栏中搜索以下插件进行安装:


1、(可选)中文简体语言包:在搜索框(下图的蓝色框)中搜索 chinese,安装搜索结果中的第一个插件。



2、Python 插件:搜索 python,安装搜索结果中的第一个插件。




3、Jupyter 插件: 搜索 Jupyter, 安装搜索结果中的第一个插件。



● 使用:

在文件菜单中选择打开文件, 打开 Jupyter 文件 (.ipynb 文件), 界面如下:



编写注释: 在上图中红色框标注的单元格中可以使用 markdown 进行注释, 可以看到右下角有 markdown 的字样。Markdown 是一种轻量级文本标记语言, 若需要详细了解 markdown, 可以参考教程: https://markdown.com.cn/basic-syntax/。

运行 python: 在图中的黄色框标注的单元格中可以编辑和运行 python 代码,可以通过点击单元格左上角的三角按钮运行。

切换内核: (使用 Conda 虚拟环境中的 python): 点击如上图的蓝色框, 切换内核界面如下:



添加新的单元格: 在下图中的蓝色框中点击+号可以生成新的 Python 或者 Markdown 单元格。



注意: 在使用 Conda 虚拟环境中的内核时,需要在对应虚拟环境中安装 ipykernel 工具包,如果虚拟环境中没有安装,VS Code 会报错提示,安装命令如下:

conda install ipykernel

如果 VS Code 不能正常启动内核,可尝试重新安装 ipykernel,命令如下:

conda install --force-reinstall nb_conda_kernels ipykernel